


# Wasserzeichen mit PhotoImpact - 8

(geht auch mit den anderen Versionen. Allerdings könnten die Bezeichnungen und Ansichten etwas anders sein)




Öffne ein neues Bild, 200 x 200, weiß.  
(Datei - Neu - Neues Bild)


Schreibe deinen Name hin, Farbe ist egal. Möglichst eine etwas dickere Schriftart wählen oder 'Fett' (B) einstellen.

Wenn Du willst kannst Du auch noch eine kleine Grafik dazustellen.  
(Objekt - Bildobjekt einfügen - aus Datei)


Ich habe als Beispiel eine kleine Rose ausgewählt.




Wenn Du Deine Schrift und die Grafik nach Deinen Wünschen platziert hast, werden alle Objekte eingebunden. (siehe screenshot links)



Gehe jetzt oben auf  
Effekt - Effekt  
Material - Relief



Gehe auf Optionen und wähle bei  
Lichtquelle 17 Uhr - die Stärke  
habe ich auf 3 gestellt.  
Diese Werte müssen natürlich  
nicht eingehalten werden. Ich  
habe nur sehr gute Erfahrung  
damit gemacht.



Nach einem Klick auf OK sieht Dein Bildchen jetzt so aus.

Aber keine Bange - das ändert sich gleich. :-)


Wenn Du möchtest, kannst Du zur späteren Wiederverwendung dieses Bildchen jetzt als **.ufo** abspeichern. Datei - speichern unter - als **Dateiendung unbedingt .ufo wählen!!!!!!**

Nun öffnest Du ein Foto/Bild (Datei - öffnen) Ich habe hier aus den XP-Beispielbildern eines rausgesucht. Jetzt hast Du zwei Bilder auf der PI-Arbeitsfläche - Dein graues Wasserzeichen und Dein Foto.



Dein graues 'Wasserzeichen' mit rechter Maustaste anklicken - kopieren - auf Dein Foto/Bild gehen und hier wieder per Klick mit rechter Maustaste einfügen anklicken.

Sieht nun in etwa so aus. Immer noch nicht schön. :-)



Klicke noch einmal Dein graues Wasserzeichen im Foto/Bild mit der rechten Maustaste an.

Es erscheint dieses Fenster.

Klicke den kleinen schwarzen Pfeil neben 'Immer' an und wähle aus der Liste "Beleuchtung" aus.

Mit OK das Fenster wieder schließen.



Mit dem Verformwerkzeug kannst Du nun über die Eckpunkte die Größe Deines Wasserzeichens anpassen. (Eckpunkt anfassen und langsam nach innen schieben)

Mit Klick innerhalb der Ameisenlinie und festgehaltener linker Maustaste kannst Du

das Wasserzeichen auch verschieben.

Über Format - Brennweite kann man das Wasserzeichen falls gewünscht auch noch scharfer einstellen.

Wenn alles paßt, wieder mit Objekt - Alles einbinden die einzelnen Objekte zusammenfügen.

Das Foto mit Wasserzeichen kann jetzt abgespeichert werden.

Wenn Du Dein graues Wasserzeichen als **name.UFO** abgespeichert hast (siehe oben), kannst Du es so immer wieder benutzen:

- 1) Öffne Dein Foto/Bild in Photo Impact und bearbeite es wie gewünscht (Verkleinern, schärfen, Rahmen usw.).
- 2) Wenn alles fertig ist, Füge Dein Wasserzeichen so ein: " Objekt - Bildobjekt einfügen - aus Datei" suche Deinen Ordner mit dem Wasserzeichen **.UFO** und klicke auf öffnen. Schon ist das Wasserzeichen eingefügt und es kann wie oben beschrieben verkleinert /verschoben werden. Danach das "Einbinden" nicht vergessen!

Ich wünsche Dir viel Spaß und Erfolg beim Nacharbeiten!

Grethe